

Pré-requis pour l'installation du BNE

Pour une installation réussie du BNE, le respect des étapes suivantes est recommandé.

I. Posséder les droits d'administrateur

Pour installer le BNE, il faut que le compte avec lequel on ouvre sa session possède les droits d'administrateur

. Vérifier que l'on est administrateur de l'ordinateur :

● Windows XP

Menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > dans la fenêtre qui s'affiche, trouver le compte qui correspond à la session ouverte et identifier son statut (Administrateur de l'ordinateur ou pas).

● Windows Vista

Menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > dans l'icône de droite, sous le nom de la session, doit s'afficher « Administrateur ».

● Windows 7

Menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Comptes et protection des utilisateurs > Comptes d'utilisateurs > dans l'icône de droite, sous le nom de la session, doit s'afficher « Administrateur ».

● Windows 8 et 10

Paramètres > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Modifier votre type de compte > Sélectionner le nouveau type de compte > Dans la fenêtre qui s'affiche, le bouton radio « Administrateur » doit être validé

. Si ce n'est pas le cas :

● Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et suivants

Fermer la session ouverte et ouvrir la session d'un compte existant possédant ce statut.

. Si l'on veut changer les droits d'un compte existant :

● Windows XP

Ouvrir une session possédant les droits administrateur puis :

Menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Cliquer sur « Modifier un compte ». Choisir le compte désiré puis cliquer sur « Changer mon type de compte ». Cliquer sur le bouton radio « Administrateur de l'ordinateur ». Valider en cliquant sur le bouton « Modifier le type de compte » en bas de la fenêtre.

● Windows Vista, Windows 7 et suivants

Ouvrir une session possédant les droits administrateur puis :

(Menu Démarrer >) Paramètres > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Gérer un autre compte > Cliquer sur le compte désiré > Modifier le type de compte > cliquer sur le bouton « Administrateur » puis valider en cliquant sur « OK »

II. Désactiver temporairement l'antivirus

III. Désactiver les UAC (Windows Vista, 7 et suivants) pour accélérer l'installation

. Désactiver momentanément (ou non!) le contrôle des comptes utilisateur (UAC)*

● Windows Vista

Menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > choisir le compte concerné > Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs > décocher la case "Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur" > valider en cliquant sur « OK » puis redémarrer la machine.

Pour réactiver la protection, une fois l'installation terminée, procédez comme ci-dessus mais en cochant la case "Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur".

● Windows 7, 8, 10 et suivants

Menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Comptes et protection des utilisateurs > Comptes d'utilisateurs > choisir le compte concerné > Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur > glisser le curseur tout en bas (« Ne jamais m'avertir ») > valider en cliquant sur « OK » puis redémarrer la machine.

Pour réactiver la protection, une fois l'installation terminée, procédez comme ci-dessus mais en remontant le curseur.

IV. Choisir le répertoire d'installation (Windows Vista, 7 et suivants)

Le BNE **ne doit pas être installé** dans le dossier « **Program Files** » (ou « **Programmes** ») [en effet, si l' UAC est activé, une fois le BNE installé, il n'est pas attribué de droits d'écriture au répertoire alors que ceux-ci sont indispensables au bon fonctionnement de l'application], mais plutôt à la racine du disque de destination..

** Le contrôle des comptes utilisateur ou UAC (User Account Control) est une nouvelle fonctionnalité de Windows Vista, Seven, 8 et 10 qui vise à mieux protéger le système en permettant de contrôler l'installation et l'administration de l'ordinateur en demandant une augmentation de privilège et des autorisations pour effectuer certaines tâches.*

Attention, désactiver l'UAC peut diminuer la sécurité de l'ordinateur.

V. Procéder à l'installation

Sous Windows Vista,Seven et suivants même si l'on possède les droits d'administrateur, il est indispensable de lancer l'installation en demandant l'exécution en tant qu'administrateur :

Cliquer droit sur l'installateur du BNE puis sélectionner « Exécuter en tant qu'administrateur »

